

Tinker 软件使用指南

2009 年 4 月

中国科学院计算机网络信息中心超级计算中心

目录

Tinker	软件使用指南	1
目录.....		2
1. 软件介绍.....		3
2. 软件的安装与测试.....		3
安装方法.....		3
2.1 安装目录及安装信息		3
2.2 测试结果		3
3. 软件的运行使用方法		6

1. 软件介绍

A complete package for molecular mechanics, dynamics and modeling of molecules, especially biomacromolecules. TINKER has the ability to use any of several common parameter sets, such as Amber (ff94, ff96, ff98, ff99), CHARMM (19 and 27), Allinger MM (MM2-1991 and MM3-2000), OPLS (OPLS-UA, OPLS-AA and OPLS-AA/L), as well as the Jay Ponder Lab's own AMOEBA polarizable atomic multipole force field. TINKER implements a variety of novel algorithms including distance geometry with fast metrization and Gaussian trial distances, Elber's reaction path method, global optimization via their Potential Smoothing and Search algorithms, molecular dynamics with simulated annealing and stochastic dynamics options, particle mesh Ewald summation, Monte Carlo minimization, atomic multipole treatment of electrostatics with explicit dipole polarizability, Eisenberg-McLachlan ASP and GB/SA continuum solvation models, and truncated Newton TNCG local energy minimization.

2. 软件的安装与测试

安装方法

(refer to <http://www.webmo.net/support/tinker.html>)

```
% tar zxvf tinker.tar.gz
```

```
% cd /home_soft/soft/x86_64/apps/OpenSoft/Chem/tinker/
```

```
% cp make/Makefile source/
```

```
% cd source
```

```
% vim Makefile
```

```
% 修改 Makefile 中的
```

```
TINKERDIR = /home_soft/soft/x86_64/apps/OpenSoft/Chem/tinker/
```

```
BINDIR = /home_soft/soft/x86_64/apps/OpenSoft/Chem/tinker/bin
```

```
LINKDIR = /usr/local/bin
```

```
(uncomment the machine configuration parameters)
```

```
Machine: IntelPC / Linux
```

```
CPU Type: Intel Xeon
```

```
Oper Sys: Red Hat Linux
```

```
Compiler: Intel Fortran
```

```
(modify the parameters about the compiler)
```

```
F77 = /home_soft/soft/x86_64/compiler/intel/11.0/081/bin/intel64/ifort
```

```
LIBS =
```

```
F77FLAGS = -c
```

```
OPTFLAGS = -O2 -cm -w
```

```
LIBFLAGS = -crusv
```

```
LINKFLAGS = -Vaxlib
```

```
% Make all
```

编译成功

```
5 cd ../
```

```
% mkdir bin
```

```
%cp -p source/*.x bin/
```

测试 % cd example %bin/analyze.x dialanine

2.1 安装目录及安装信息

源代码位置: /home_soft/soft/x86_64/apps/OpenSoft/Chem/tinker/source

安装后可运行程序的目录为: /home_soft/soft/x86_64/apps/OpenSoft/Chem/tinker/bin

2.2 测试结果

测试 1:

bench/bench1

串行运行

命令行: /home_soft/soft/x86_64/apps/OpenSoft/Chem/tinker/bin/timer.x bench1 N y

N: 计算的参数规模

N	时间(s)
10	26s
100	265s
200	529s
500	1322s
1000	2646s

测试 2:

example/下所有用例, 运行.run 文件即可, 共有下列例子:

anion.run; cluster.run; cyclohex.run; enkephalin.run; helix.run;

argon.run; crambin.run; dialanine.run; formamide.run; salt.run

所有.run 文件中都有删除数据输出文件的 rm 语句, 如想查看输出, 则把相应语句注释即可

所有.run 文件中原来写的都是不带.x 的工具名称, 已修正为*.x 的形式

3. 软件的运行使用方法

登录到 LB 结点之后，在\$HOME/.bashrc 文件里面加入下面内容：

```
export PATH=$PATH:/home_soft/soft/x86_64/apps/OpenSoft/Chem/tinker/bin
```

进入数据所在目录，运行相应的文件即可